

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE STARBOARD 9.20 DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA HITACHI

Este pequeño manual pretende ayudar a instalar el Software Starboard versión 9.20, propio de la PDI Hitachi, apoyándose en imágenes, y minimizando el texto.

1. Desinstalar la versión de Starboard antigua si la hubiera.

- Para ello, en Windows XP: Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas.
- Desinstalar los dos programas que llevan por nombre: Starboard software y Starboard Light sensor driver.
- Al terminar cada desinstalación, pide reiniciar. No pasa nada si sólo se reinicia después de desinstalar el segundo programa.

2. Insertar el disco y hacer doble clic en el programa **setup.exe**.




Setup.exe

3. En algunos casos nos ha dado problemas la instalación "Express Install". Por eso seleccionamos **Custom Install**.








4. Seguimos el orden de procesos a instalar. **Starboard Software**

	Seleccionamos los idiomas que deseemos. No olvidar el Francés y el Español. Para ello, pulsaremos en el triángulo y seleccionaremos Este componente se instalará en el disco duro local. Este componente se instalará en el disco duro local. Este componente y todos sus subcomponentes se instalarán en el disco duro local. Este componente no estará disponible.



Seleccionar los idiomas para el reconocimiento de texto escrito a mano alzada. Por defecto no aparece seleccionado ninguno. Recomendamos: Inglés (Reino Unido), Español (España) y Francés (Francia)




No es necesario registrarse en la página de StarBoard. Al cabo de unos segundos, aparecerá la siguiente pantalla, con lo que podéis cerrar el explorador de internet y reiniciar el sistema.





5. Reiniciar.
6. Para instalar el resto de complementos y galería del programa, volver a hacer doble clic en el programa **setup.exe** del disco de instalación. Se elige Custom Install y se sigue el orden.





7. Seguimos el orden de procesos a instalar. **Contents Library**





En algún momento puede aparecer este mensaje de error cuando lo instalamos en casa. No pasa nada. Ocurre porque no estamos conectados a la pizarra digital físicamente.



8. Seguimos el orden de procesos a instalar. **StarBoard Accesories**

Ponemos un nombre de usuario y compañía, a nuestro gusto.




9. Seguimos el orden de procesos a instalar. **I-Learn maths toolbox.**


10. Seguimos el orden de procesos a instalar. **Subject toolbox plug-ins.**



Nos abrirá esta carpeta Plug-ins con los archivos de los complementos a instalar. Para hacerlo, doble clic sobre cada uno de los cuatro ficheros con el icono de Starboard. Al terminar, os aparecerá un cuadro de diálogo de cierre.



11. Hemos acabado la instalación. Salimos.



12. Entramos por primera vez al programa pulsando en el icono del escritorio.
13. Sería conveniente **programar un botón** de la barra lateral de la pizarra para que contenga la opción de **CALIBRAR**. Para ello se busca dentro de la barra de herramientas > Menú > Configuración > Configuración botón de función.



14. Se abre una reproducción de la barra lateral con cuatro botones vacíos. Para asignar a uno de ellos la opción de CALIBRAR, sin cerrar ese cuadro, volvemos a seleccionar en la barra de herramientas > Menú > Configuración > Starboard > Calibrar. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón, y mantenemos unos segundos. Luego arrastramos el botón que se genera y lo situamos sobre el botón vacío de la barra lateral.

